

[Zadejte název společnosti.]

Instalace

SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010

Oldřich Florian



2010



Obsah

Instalace Runtime Access 2010	2
Instalace klienta (programu)	3
Instalace databáze	4
Propojení klienta s databází.....	5
První přihlášení do programu	6
Zadání ověřovacího hesla	7
Základní nastavení programu	8
Základní nastavení programu – ukládání dokumentů.....	9
Základní nastavení programu – nastavení editorů	10

Instalace Runtime Access 2010

Pro chod programu je nutné instalovat Runtime Access 2010, pokud již nemáte na svém počítači instalovanu plnou verzi MS Access 2010 (součást MS Office 2010 Professional).

Runtime Access 2010 je omezená verze, která umožňuje pouze chod již připravených aplikací v prostředí MS Access 2010. Runtime Access 2010 je volně k dispozici na stránkách společnosti Microsoft, a šíření je povoleno zcela zdarma.

Na stránkách www.software5p.cz najdete přímý odkaz na stránku Runtime Access 2010 společnosti Microsoft.

Je nutné instalovat verzi dle Vašeho operačního systému, tedy pro 32 bitové Windows verzi x86, a pro 64 bitové Windows verzi x64.

Průvodce Vás provede celou a velmi jednoduchou instalací Runtime Access 2010.

Instalace klienta (programu)

Klient programu neprochází instalací, pouze stáhnete soubor ze stránek a rozbalíte jej programem Winrar. Rozbalený soubor umístíte například na plochu, případně do jiného umístění s vytvořením zástupce na plochu.

Od verze 2010 již není součástí klienta databáze, a je nutné tedy stáhnout také databázi, ke které se budete klientem připojovat.

Od verze 2010 existuje pouze jeden klient, a po instalaci klienta je nutné provést spojení s databází. U síťových verzí u každé stanice, kde je program (klient) instalován.

Instalace databáze

Od verze 2010 provádí klient automaticky upgrade databáze u stávajících instalací, a není již nutné přenášet data z jedné verze do druhé.

Prvně lze této vlastnosti použít při převodu z verze 5.33, tedy pokud používáte SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu v. 5.33 v síťové verzi (máte tedy již oddělenou databázi od klienta), pak nemusíte již převádět data z jedné databáze do druhé, ale klient po připojení k databázi verze 5.33 provede automaticky upgrade databáze na verzi 2010.

Databázi Access 2010 stáhnete ze stránek a rozbalíte programem Winrar. Po rozbalení soubor umístíte v případě jednouživatelské verze do vybraného umístění na svém počítači, v případě síťové instalace do určené síťové složky na serveru.


Databáze Access 2010 nerozlišuje mezi verzí pro operační systém x86 a x64, je tedy pouze jedna databáze, a to pro oba typy operačního systému. Omezení databáze je 2 GB.

Nově je možné alternativně použít databázi MS SQL Server 2008. Pro založení databáze je nutné na server instalovat MS SQL Server 2008 Express (zdarma až do velikosti databáze 4 GB, což je pro program plně dostačující). Po instalaci MS SQL Serveru je nutné rozbalit SQL zálohu databáze ze stránek. Operace s databázemi MS SQL Server doporučuji svěřit Vašemu správci systému, neboť jde již o poměrně složitou záležitost pro běžného uživatele.

Propojení klienta s databází

Po instalaci klientů a databáze je nutné provést spojení klienta s databází, a to všude, kde je program (klient) instalován. Při prvním připojení k databázi proběhne také automatická aktualizace databáze, tedy přidání nových tabulek a polí do stávajících tabulek. K této akci je potřeba mít zajištěn výhradní přístup k databázi. Proto se před spuštěním namapování databáze ujistěte, že nemá program otevřený nikdo další.

Po spuštění klienta se rozběhne následující okno:



Připojení k databázi Access: klient se dotáže dialogovým oknem na umístění databáze, po vybrání databáze provede připojení k databázi.

Připojení k databázi MS SQL: před zvolením připojit k databázi je nutné zadat název SQL serveru a název databáze. Tyto údaje Vám sdělí Váš správce, který SQL Server instaluje.


Po připojení k databázi program ukončete a znovu spusťte. Program při každém ukončení provádí opravu klienta a databáze, a také komprimaci databáze (Access).

Tuto operaci je nutné provést pouze po instalaci nového klienta, případně po přestěhování či přejmenování databáze.

Při běžném spuštění programu tuto úvodní tabulku pouze uzavřete, a program otevře úvodní přihlašovací formulář.

První přihlášení do programu

Po zavření úvodního okna připojení k databázi (viz výše) se zobrazí přihlašovací formulář:



Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Pokud nemáte k programu přístup, požádejte svého správce programu k nastavení přístupových práv. Pro první přístup do programu použijte `s p r a v c e / s p r a v c e`.

Uživatel:

Heslo:

- Adresář nájemníků
- Evidence domů a bytů
- Generování nájemného
- Vyúčtování služeb
- Úhrady nájemného
- Správce programu

Pro první přihlášení do programu použijte uživatele „spravce“ s heslem „spravce“. Po přihlášení do programu můžete zadat vlastní uživatele, dejte však pozor, aby vždy existoval alespoň jeden uživatel s právem k modulu „správce programu“.

Pro používání síťové verze a přihlášení více uživatelů je nutné uživatele zadat, program nedovolí jednomu uživateli přihlásit se víckrát než jednou.

Zadání ověřovacího hesla

V modulu správce najdete červenou volbu „Ověření licence“:




Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí formulář pro zadání hesla, které Váš program ověří a otevře k neomezenému používání. Pokud je heslo správně zadáno, zobrazí se informativní hláška.

Zadání hesla pro ověření je nutné zadat na každé stanici, kde je program instalován. Po otevření okna „Ověření licence“ se zobrazí, zda je již instalace na této stanici ověřena.


Základní nastavení programu

Ve správci programu zvolte „Základní nastavení programu“.



Otevře se formulář se záložkami, kde je nutné provést nastavení chování programu.

Základní nastavení programu – ukládání dokumentů




Cesta pro ukládání připojených dokumentů

Cesta, kam jsou automaticky archivovány příkládané dokumenty programu. Program zkopíruje uživatelem označený soubor do určeného umístění, a vytvoří odkaz na kopii tohoto dokumentu.

V případě práce více uživatelů v síti je nutné určit uložení jako sdílené umístění na společném uložení či serveru, aby byl dokument dostupný z každé stanice pod stejným názvem a cestou.

Základní nastavení programu – nastavení editorů



Zde je potřeba nastavit cesty na exe soubory MS Word a MS Excel pro komunikaci programu na ostatní aplikace MS Office. V případě, že nebude nastavení provedeno, nemusí se například zdařit export dat do aplikace MS Excel.

